

Gérer les unités de vente

LANGUE Français

AUDIENCE Administrateurs et utilisateurs ayant les droits

Une unité de vente est l'unité dans laquelle un produit est vendu : kilogramme, botte, colis, pièce... Les unités sont utilisées sur les fiches produits et sur les documents de vente. Vous pouvez en ajouter, choisir l'unité par défaut, les modifier, les désactiver ou les supprimer. Chaque unité peut porter un code UN/CEFACT, utilisé dans les factures électroniques.

01 Accéder aux unités de vente

Paramètres



Produits



Unités de vente

[← Paramètres](#)

Unités de vente

[+ Nouvelle unité](#)

Libellé	Symbole	Code ISO	Défaut	Statut	
Botte	botte	B05	Définir	Actif	Modifier Supprimer
Colis	colis	CT	Définir	Actif	Modifier Supprimer
Gramme	g	GRM	Définir	Actif	Modifier Supprimer
Kilogramme	kg	KGM	Défaut	Actif	Modifier
Litre	litre	LTR	Définir	Actif	Modifier Supprimer
Unité	unité	C62	Définir	Actif	Modifier Supprimer

COLONNE	CE QU'ELLE INDIQUE
Libellé	Le nom complet de l'unité.
Symbole	L'abréviation de l'unité.
Code ISO	Le code UN/CEFACT de l'unité, s'il est renseigné.
Défaut	« Défaut » sur l'unité par défaut, « Définir » sur les autres.
Statut	Actif ou inactif. Un clic sur l'étiquette change le statut.




Besoin d'aide ?

[Bulle d'aide](#) · [FAQ](#) · [Ticket support](#) · [Vidéos tutorielles](#)

02 Ajouter une unité de vente

- 1 Cliquez sur **+ Nouvelle unité**, en haut à droite de la liste.
- 2 Saisissez le **Libellé** (obligatoire). Exemple : Kilogramme.
- 3 Saisissez le **Symbole** (obligatoire). Exemple : kg.
- 4 Si besoin, saisissez le **Code UN/CEFACT**. Exemple : KGM.
- 5 Cochez **Unité par défaut** si cette unité doit devenir l'unité par défaut.
- 6 Cliquez sur **Créer**.



The screenshot shows a modal window titled "Nouvelle unité de vente" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a sub-header "Paramètres · Unités de vente". The form contains three input fields: "LIBELLÉ" with a red asterisk and a placeholder "ex : Kilogramme", "SYMBOLE" with a red asterisk and a placeholder "kg", and "CODE UN/CEFACT" with a placeholder "KGM". Below these fields is a checkbox labeled "Unité par défaut". At the bottom of the form, there are two buttons: "Annuler" on the left and "✓ Créer" on the right.

03 Choisir l'unité par défaut

Dans la colonne **Défaut**, cliquez sur **Définir** sur la ligne de l'unité souhaitée. Elle porte alors l'étiquette « Défaut ». Vous pouvez aussi cocher **Unité par défaut** à la création d'une unité.

04 Modifier, désactiver ou supprimer une unité

- Cliquez sur **Modifier**, au bout de la ligne, pour changer une unité.
- Cliquez sur l'étiquette **Actif**, dans la colonne Statut, pour désactiver une unité. Cliquez à nouveau dessus pour la réactiver.
- Cliquez sur **Supprimer** pour la retirer de la liste. Si l'unité supprimée était utilisée, elle est remplacée par l'unité par défaut. Les documents de vente déjà finalisés ne sont pas modifiés.

L'unité par défaut ne peut pas être supprimée : **Supprimer** n'apparaît pas sur sa ligne. Pour la supprimer, définissez d'abord une autre unité par défaut.



05 Les codes UN/CEFACT

Un code international pour chaque unité de mesure.

Le code UN/CEFACT est un code normalisé de deux ou trois caractères qui désigne une unité de mesure de la même façon dans tous les pays et tous les logiciels. Il est défini par la Recommandation n° 20 de l'UN/CEFACT, l'organisme des Nations unies chargé de la facilitation du commerce.

Il sert à la facture électronique : le logiciel qui reçoit la facture lit le code, et non le libellé. « KGM » y est compris comme kilogramme, que votre unité s'appelle « Kilogramme », « kg » ou « Kilo ».

Dans Gesti'up, ce code est facultatif. La liste l'affiche dans la colonne « Code ISO ».

Le code saisi sur une unité est repris dans la facture électronique. Il est figé sur chaque ligne au moment où la facture est finalisée : les factures déjà émises ne changent pas, et un avoir garde les codes de la facture qu'il corrige. Sans code, l'unité sort en **C62** (unité). Le format du code est contrôlé à la saisie.

Codes des unités présentes dans Gesti'up

CODE	UNITÉ
KGM	Kilogramme
GRM	Gramme
LTR	Litre
C62	Pièce (unité)
XBH	Botte
XCT	Colis / Carton

Autres codes courants

CODE	UNITÉ	CODE	UNITÉ
TNE	Tonne	MLT	Millilitre
H87	Pièce	EA	Chacun (à l'unité)
DZN	Douzaine	PR	Paire
SET	Lot assorti (set)	LOT	Lot
NAR	Nombre d'articles	XPX	Paquet
XBX	Boîte	XCT	Carton
XPX	Palette	MTR	Mètre

i Les codes commençant par « X » désignent des emballages (Recommandation n° 21). La liste complète des codes est publiée par l'UNECE : unece.org/trade/uncefact/cl-recommendations.



Besoin d'aide ?

Bulle d'aide · FAQ · Ticket support · Vidéos tutorielles